

MINDENSTVORAUSSETZUNGEN FÜRS INSTALLIEREN VON DER SPECIFI SOFTWARE

Um die Specifi Software richtig installieren zu können, muss Ihr PC über ein von den folgenden Betriebssystemen verfügen:

Windows® 8, 8.1 - 64 bit

Windows® 10 - 64 bit

Mindest-Voraussetzungen für Specifi (Specifi Design or Design+):

- CPU Prozessor: Intel® Quad Core® 2.8 GHz oder Core i5, i7 2.6 GHz
- RAM: 8GB oder mehr
- GPU: Direct3D-Grafikkarte mit einer Mindestkapazität von 2GB (GPU mit AutoCAD/Revit kompatibel empfohlen)
- 1280 x 1024 32-Bit-Farbvideoadapter (True Color)
- 2GB Festplatte verfügbar, ohne Installation
- Display scaling Einstellungen (Texten, Icons, Apps): 100%

Specifi Design ist kompatibel mit:

AutoCAD von 2016 bis 2020 (keine LT version)

Revit von 2016 bis 2019 (keine LT version)

<u>BricsCAD_V18—V19</u> 8 (nur bis Ende 2020. Ab Jahr 2021 wird Specifi mit keine Version BricsCAD arbeiten).

Ohne CAD oder Revit kann man nach Specifi Design Plus fragen, unsere Softwarelösung mit AutoCAD 2019 enthalten.

Mindest-Voraussetzungen für Specifi Quote:

- Prozessor: Intel® Dual Core® 2.6 G oder höherer
- RAM: 4GB RAM oder mehr
- 1280 x 1024 32-Bit Farbvideoadapter (True Color)
- 2GB Festplatte verfügbar, ohne Installation
- Display scaling Einstellungen (Texten, Icons, Apps): 100%

Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass Sie über **USERNAME** (normalerweise Ihre E-mail Adresse) **und PASSWORD** verfügen. Diese Anmeldedaten haben Sie auch fürs Zugreifen auf Ihren reservierten Bereich bei der Specifi Webseite benutzt.

Sollten Sie über diese Informationen nicht verfügen, kontaktieren Sie bitte unser Kontaktieren sie bitte sie bitte unser Kontaktieren sie bitte sie bitte

8 EINFACHE SCHRITTE UM SPECIFI RICHTIG ZU INSTALLIEREN

1 Klicken Sie auf den erhaltenen Link, laden Sie die "setup_main_win.exe" Datei herunter. Zuerst wählen Sie die gewünschte Sprache aus und klicken Sie auf "Weiter".



Sie müssen die Lizenzbedingungen lesen und akzeptieren, um mit der Installation weiterzugehen.





3

Hier können die von Ihnen gewünschten Produkt selektieren.

- Wählen Sie **Sp Design und Sp Quote** (empfohlen) aus, um unser Vollpaket zu installieren und testen.

Soll Ihr Rechner über keine kompatibele CAD/Revit Maschine verfügen, automatisch wird der Installationsprozess **Specifi Design Plus und Quote** installieren, das AutoCAD 2019 einschließt.


- Wählen Sie **Sp Quote** aus, und nur die Specifi Software zur Angebotserstellung wird installiert werden.



- Wählen Sie die **Benutzerdefinierte Installation** aus (**nicht empfohlen**), um das Konfigurationsmodul (als Einständige oder Netzwerkmodus) einzustellen sowie die Pfade, die Projektordner und die Bibliotheken festzulegen.

Für die Specifi Server Installation kontaktieren Sie unseren technischen Support (helpdesk@specifiglobal.com).





Klicken Sie auf "Installieren".


Sollten Sie beim Installieren von Specifi DESIGN über mehre kompatibele CAD Maschine verfügen, wird der folgende Bildschirm erscheinen. Wählen Sie denn die entsprechende Zeile der von Ihnen benutzten CAD Maschine aus, und klicken Sie denn auf "Weiter".

	9	Sp Sp	ecifi®	Installer		
nstallationsstat	us					
s kann eine Weile dauern,	bis Specifi auf ihrem	Rechner installier	t wird.			
Jm fortzufahren, müssen S	Sie einen Artikel unte	er der Liste der CA	D-Installationer	auf Ihrem Computer verfügbar w	ählen .	
Software		Version	Тур	Installationspfad		
	ENU	Version x64	Тур R23.0	Installationspfad C:\Program Files\Autodesk\A	utoCAD 2019\acad.e	xe
	ENU				utoCAD 2019\acad.e	xe
	ENU				utoCAD 2019\acad.e	xe
	ENU				utoCAD 2019\acad.e	xe
Software AutoCAD 2019	ENU				utoCAD 2019\acad.e	xe
	ENU				utoCAD 2019\acad e	xe
	ENU				utoCAD 2019\acad e	xe
	ENU				utoCAD 2019\acad.e	xe
	ENU				utoCAD 2019\acad.e	xe




5

Fügen Sie die bereits erhaltenen Username und Password ein und klicken Sie auf "Request ".




Der Installationskode wird automatisch generiert.



Wenn Ihre Anmeldedaten korrekt sind, klicken Sie einfach auf "OK" zu weitergehen.





Die Datenbank Initialisierung fingt jetzt an. Am Ende wird eine Bestätigungsmeldung erscheinen. Klicken Sie denn auf "OK".



Specifi wird ein Installationspaket herunterladen.

Der Voraussetzungen-Assistent wird dann aktiviert werden, um die Specifi Software zu installieren.





Bitte beachten Sie: ein schwarzes MS-DOS Fenster wie dieses hierunten könne erscheinen.

Bitte nehmen Sie keine Handlung vor, das MS-DOS Fenster wird sich am Ende des Prozesses schließen. Dann wird eine Bestätigung der erfolgreiche Specifi Installation erscheinen.

Specifi

Eine Meldung erscheint: die Installation war erfolgreich.



8 Auf Ihrem Desktop finden Sie jetzt 3 neue Icons:



Das Specifi Icon: es geht um das Haupt-Icon von Specifi, fürs Zugreifen auf die Software.




Das SpecifiLive Update Icon: das ermöglicht Ihnen, die autorisierten Bibliotheken zu downloaden und den Programm-Updates zu installieren.



Das Sp Connect Icon: das ermöglicht Ihnen, sich per Fernzugriff mit unserem Support-Helpdesk zu verbinden.

Nach dem Installationsprozess wird sich das Specifi LiveUpdate vollautomatisch aktivieren.




Klicken Sie auf "Herunterladen Update" unten rechts um die bereits verfügbare Aktualisierungen zu installieren.

Starten Sie denn Ihr Specifi.



DEINSTALLIEREN VON SPECIFI

- Um die Software zu deinstallieren, öffnen Sie die Windows-Systemsteuerung, und klicken Sie auf "Programs and Features/ Programme und Funktionen "
- Wählen Sie das Specifi Icon aus, selektieren Sie Specifi Suite und klicken Sie auf "Deinstallieren".



Bei der Bestätigungsmeldung klicken Sie auf "Yes/Ja"



Specifi wird nun von Ihrem PC deinstalliert, aber die nach der Installation erstellten oder bearbeiteten Ordner und Dateien verbleiben.



Sie können aber eine vollständige Entfernung dieser Elementen durchführen.

Die vollständige Entfernung aller Specifi Ordner und Dateien muss von einem Techniker durchgeführt werden. Man müss nämlich das Risiken vermeiden, wichtige Informationen bei Ihrem PC zu verlieren.

Die Specifi Installations-Software erstellt die folgenden Ordner:

C:\Users\[nome_utente_windows]\ AppData\Roaming\Specifi Global LLC

C:\Users\[nome_utente_windows]\ AppData\Local\Specifi_Global_LLC

C:\Users\[nome_utente_windows]\ AppData\Local\SpecifiGlobal

C:\Users\Public\Roaming\SpecifiGlobal

Um die Deinstallation von Specifi zu vervollständigen, können Sie diese Ordner löschen.

Bei einer lokalen Installation werden die Projekte, die Zeichnungen und/oder Angebote im folgenden Pfad gespeichert:

C:\Users\[nome_utente_windows]\ Documents\SpecifiProjects

Die Projekte, die wegen der Specifi Schnittstelle gelöscht werden, werden in diesem Backup-Ordner gespeichert:

C:\Users\Public\Documents\SpecifiBackup\SpecifiProjects

WARNUNG: Dieser backup-Ordner enthält keine Dateien und Unterordner, die manuell vom Benutzer gelöscht wurden.

Beim Bedarf kontaktieren Sie bitte per Email unseren Support an <u>helpdesk@specifiglobal.com</u>.

